

# Aufruf von **Tel-Re-Trans** per Batchdatei

---

Sie können **Tel-Re-Trans** per Batch starten, indem Sie die Tel-Re-Trans.exe mit Parametern aufrufen.

**Wichtig:** Der gesamte Batchbefehl muss in Anführungszeichen stehen!

Möglich sind die Parameter: **-a** , **-v** und **-av**

- **-a: Tel-Re-Trans** ruft die Daten von Ihrer **X-400 Box** ab.  
Während des Abrufens öffnet sich das Programmfenster der UAFI Software, in welchem der Abruf der einzelnen Dateien protokolliert wird.
- **-v: Tel-Re-Trans** verarbeitet **alle** Nachrichten im Posteingang  
Während des Verarbeitungsvorgangs sehen Sie einen Fortschrittsbalken, der Ihnen den Fortschritt der Verarbeitung veranschaulicht.
- **-av: Tel-Re-Trans** ruft die Daten von Ihrer **X-400 Box** ab und verarbeitet danach **alle** Nachrichten im Posteingang.  
Wie bereits oben beschrieben, bekommen Sie auch hier jeweils das UAFI Programmfenster und danach den Fortschrittsbalken der Verarbeitung zu sehen.

Zusätzlich zu einem der oben genannten Parameter, können Sie noch einen Namen anfügen, der einem Benutzer von Tel-Re-Trans entspricht. Damit spezifizieren Sie, für welchen Benutzer die Befehle ausgeführt werden sollen. Wenn Sie keinen Nutzernamen angeben, werden die Befehle für den Standardnutzer von Tel-Re-Trans ausgeführt.

Ein Aufruf könnte beispielsweise so aussehen:

**„C:\Tel-Re-Trans\Tel-Re-Trans.exe -a -„Mustermann““**

Damit würde Ihnen Tel-Re-Trans nun die Daten des Nutzers „Mustermann“ aus Ihrer X-400 Box abholen.

**Wichtig:** Der Benutzername muss in Anführungszeichen stehen und davor noch ein Bindestrich. Ebenfalls muss zwischen dem Befehlsparameter (z.B. -av) und dem Benutzernamen ein Leerzeichen sein (z.B. -av -„Mustermann“)

Anderen Möglichkeiten wären zum Beispiel:

- **„C:\Tel-Re-Trans\Tel-Re-Trans.exe -v“**
- **„C:\Tel-Re-Trans\Tel-Re-Trans.exe -av“**
- **“C:\Tel-Re-Trans\Tel-Re-Trans.exe -av -“Mustermann”“**